Aktivierung des SMTP Auth-Verfahrens (Email-Versand mit Kennwort-Schutz)

Autor:Christian Reininger – reini@equinoxe.deDatei:SMTP_Auth.odtDatum:07.11.2012 - 14:59Version:v. 1.0.0.0Seiten:7

Mozilla Thunderbird, z.B. Version 16

- Menü Extras → Konten-Einstellungen
- Links unten in der Liste "Postausgangs-Server (SMTP)" auswählen
- Rechts oben in der Liste "darkgate.equinoxe.de" auswählen
- folgende Einstellungen überprüfen u. ggfls. korrigieren:

Beschreibung:	beliebig
Server:	darkgate.equinoxe.de
Port:	25 oder 587
Benutzername:	Email-Adresse, z.B. name@domain.com
Authentifizierungsmethode:	Passwort, normal
Verbindungssicherheit:	STARTTLS

- Speichern der Einstellungen mit "OK", Konten-Einstellungen mit "OK" verlassen

Das Kennwort zum Versand ist das gleiche wie für den Empfang, und wird beim nächsten Abschicken abgefragt, falls es nicht bereits gespeichert ist.

Konten-Einstellungen	X
reini@equinoxe.info Server-Enstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter Synchronisation & Speicherplatz Empfangebestätigungen (MDN) S(MIME-Sicherheit Lokale Ordner Junk-filter	Postausgang-Server (SMTP) Bein Verwalten Ihrer Identitäten können Sie einen Server deser Liste als Postausgang- Server (SMTP) auswählen oder Sie können den Standard-Server aus der Liste verwenden, indem Sie "Standard-Server verwenden" vahlen. name@adomain.com - darkgate.equinoxe.de (Standard) Higzufügen Bearbeiten Endernen Standard setzen
Speicherplatz Postausgang-Server (SMTP)	Beschreibung: ≺nicht angegeben.> Server: darligate.equinoxe.de
	Benutzername: name@domain.com Authent/ficierungsnethode: Passwort, normal Verbindungssicherheit: STARTTLS SMTP-Server Einstellungen geschreibung: gerver: darkgate.equinoxe.de
	Port: 25 Standard: 597 Sicherheit und Authenthfüsierung Verbigdungssicherheit: STARTTLS Agthenthfüsierungsmethode: Passwort, normal Benutzername: name@domain.com
Konten-Aktionen •	OK Abbrechen
	OK Abbrechen

Windows Live Mail (Windows 7)

- Menü \rightarrow Konten
- (wenn es mehrere Konten gibt, müssen Sie erst eins auswählen)
- Schaltfläche "Eigenschaften" auswählen
- Reiter "Server" auswählen
- im unteren Bereich "Postausgangsserver" den Haken setzen bei "Server erfordert Authentifizierung", danach aus "Einstellungen" gehen
- Option "Gleiche Einstellungen wie f
 ür den Posteingangsserver verwenden" auswählen und OK,
 Übernehmen, OK (Einstellungen speichern)

	- R. 🖈 🖥 = - Po	osteingang - Windov	ws Live Mail				
	Privat Or	rdner Ansicht	Konten				
0	Rewsgroup Aail Neues Konto	genschaften	Cattloophia N ainthia Bat	Saduriditan mbun 1	Morunterge Noderlotten i gen) Indere andelgen	
Equipoye (reini) Figen	schaften		>	त			
Lan	usle silaar	- 1	-				
Aligemein Server Siche	rheit Enveitert IMAF	1		1			
Serverinformationen							
Der Posteingangsserve	ristein IMAP	-Server.					
Posteingang (IMAP):	darkgate.equinoxe.d	e					
Postausgang (SMTP):	darkgate.equinoxe.d	e					
Posteingangsserver							
E-Mail-Benutzername:	name@domain.c	om					
Kennwort:							
rion more	Kennwort sneiche	em					
Mit Klartevtauthenti	fizierung anmelden		Postausg	angsserve	,		
C Anmelda durch ae	sicherte Kennwortauthe	entifiziera (SPA)	Annoldus	n an informatio			
		2. /	Gle	eiche Einstell	ungen wie fü	r den Posteing	angsserver
Postavegangeograp			vei C	rwenden			
Fostausgangsserver	1	Cinetallymann (C An	meldung mit			
IV Server enorment Au	rienunzierung	Einstellungen	Kon	toname:			
			Ken	nwort:			
	OK	Abbrechen	0		🔽 Kennw	ort speichern	
				Anmeldg. dur	ch gesichert	e Kennwortaut	hentifizierg. (SRA
							1
						OK	Abbrechen

Microsoft Outlook, z.B. Version 2007

- Menü Extras → Konteneinstellungen
- Email-Konto auswählen und auf Schaltfläche "ändern" gehen
- rechts unten Schaltfläche "Weitere Einstellungen" auswählen
- Reiter "Postausgangsserver" auswählen
- Checkbox "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" setzen
- Option "Gleiche Einstellungen wie f
 ür den Posteingangsserver verwenden" auswählen und OK, dann "Weiter" und schliesslich "Fertigstellen", um die Einstellungen zu übernehmen

Kontoeinstellungen		Internet-E-Mail-Einstell	lungen	×
E-Mail-Konten Sie können ein Konto ändern.	o hinzufügen oder entfernen. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einstellungen zu	Allgemein Ordner Pos	tausgangsserver Verbindung Erweitert	
(E-Mail-Konto ändern	Gleiche Einstellun	gen wie für Posteingangsserver verwenden	
E-Mail Datendateien	Internet-E-Mail-Einstellungen Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.	Benutzername;		
Name		Kennwort:		
name@domain.com		Gesicherte Ke	n kennwort spechenn ennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	
	Benutzerinformationen Kontoeinstellunge	testen		
	Ihr Name: Vorname Nachname Wir empfehlen Ihnen	las Konto nac		
	E-Mail-Adresse: name@domain.com Sie auf die Schaltfläd	iesem Fenste unten klicker		
	Serverinformationen (Netzwerkverbindung	rforderlich).		
	Kontotyp: IMAP	esten		
	Posteingangsserver: darkoate.equinoxe.de			
Vom ausgewählten E-Ma	Postausgangsserver (SMTP): darkgate.equinoxe.de			
s	Anmeldeinformationen			
in	Benutzername: name@domain.com			
	Kennwort: ******		ОК	Abbrechen
	Kennwort speichern			
	Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	Weitere Einstellungen		
	< Zurück	Weiter >Abbrechen		

Apple Mail (aktuelle Version OS X)

- Einstellungen \rightarrow Accounts
- Account auswählen
- SMTP-Server auswählen, Auswahl "SMTP-Serverliste bearbeiten"
- Account anwählen und dann unten Schaltfläche "Erweitert" wählen
- Standard-Ports verwenden (25, 465, 587)
- bei "SSL Verwenden" einen Haken setzen
- Authentifizierungsmethode: Kennwort
- Benutzername: Email-Adresse eingeben
- Kennwort eingeben und OK und dann Fenster schliessen (roter Böppel)





Smartphone "Android", Version 4

- Einstellungen \rightarrow Konten \rightarrow E-Mail
- Konto auswählen und auf "Kontoeinstellungen" gehen
- Email-Adresse auswählen
- weit unten unter "Servereinstellungen": "Ausgehende Nachrichten" auswählen
- Haken setzen bei "Anmeldung erforderlich"
- in die Eingabefelder "Nutzername" die Email-Adresse, und das "Passwort" eingeben und auf Schaltfläche "Fertig" gehen



Apple iPhone 4 / iPad 3

- Hauptmenü → Einstellungen
- weiter unten "Mail, Kontakte, Kalender" auswählen
- unter "Accounts" den Entsprechenden auswählen
- auf "Account" gehen
- unter "Server für ausgehende E-Mails" Feld "SMTP" auswählen
- unter "Primärer Server" auf "darkgate.equinoxe.de" gehen
- Unter "Server für ausgehende E-Mails" die folgenden Einstellungen überprüfen:

Hostname:	darkgate.equinoxe.de
Benutzername:	Email-Adresse, z.B. <u>name@domain.com</u>
Kennwort:	Kennwort f. Die entspr. Email-Adresse
SSL verwenden:	Ein
Authentifizierung:	"Kennwort" auswählen
Server-Port	587

